



Welkom bij
STACK 

trans ip

Inhoudsopgave

Welkom bij je STACK!	4
1. Hoe upload, maak en deel ik bestanden in STACK?	5
2. Hoe gebruik ik de verschillende bestandsopties binnen STACK?	9
3. Hoe deel ik mijn opslagruimte binnen STACK?	11
4. Hoe herstel ik mijn STACK gebruikersnaam en wachtwoord?	14
5. Hoe kan ik STACK als netwerkschijf toevoegen aan mijn OS?	15
6. Hoe kan ik STACK als externe backup voor mijn VPS gebruiken?	22
7. Hoe kan ik mijn STACK upgraden en kan ik deze ook weer downgraden?	25
8. Hoe installeer ik de desktopversie van STACK?	28
9. Hoe installeer en gebruik ik de STACK App in Android?	30
10. Hoe installeer en gebruik ik de STACK App in iOS?	33

Welkom bij je STACK!

STACK is jouw gratis online opslag voor het gemakkelijk bewaren, synchroniseren en delen van al je bestanden. STACK is voor je foto's in alle formaten, de map voor al je documenten en de plek voor al jouw kleine en grote projecten.

Al jouw bestanden worden opgeslagen in Nederland en beveiligd met een 256-bit AES sleutel. Daarnaast vindt de opslag plaats op ons inmiddels beproefde Big Storage-platform.

Met STACK synchroniseer je automatisch al je bestanden naar al je apparaten. Je kunt STACK gebruiken in je browser, op je mobiele apparaten en op je desktop. Doordat STACK ook ondersteuning biedt voor 'WebDav' kun je je STACK ook als netwerkschijf binnen je besturingssysteem koppelen.


Met STACK deel je gemakkelijk al je foto's en bestanden met vrienden en familie. Door gebruikers aan te maken kun je zelfs je opslagruimte delen. Op de volgende pagina's kun je meer informatie vinden over alle mogelijkheden en toepassingen voor je STACK, zodat je snel aan de slag kunt!

Mocht je bij het gebruik van STACK tegen een probleem aanlopen dan kun je altijd onze veelgestelde vragen raadplegen op <https://www.transip.nl/helpdesk/> of een bericht insturen via het tabblad 'Contact' in je controlepaneel.

1. Hoe upload, maak en deel ik bestanden in STACK?

Je kunt met STACK je bestanden snel en eenvoudig uploaden, maken, openen en delen met anderen. Hieronder staat per functie uitgelegd hoe je dit doet via de webinterface van STACK.

Uploaden



Om een bestand te uploaden ga je naar '**STACK**' wanneer je ingelogd bent in STACK. Dit is ook de standaard pagina die geopend wordt, maar mocht je je op een andere pagina bevinden dan kun je links bovenaan op de pagina altijd op '**STACK**' klikken.

Klik bovenaan de pagina op het '**Uploaden**' icoontje om de bestandsbrowser van je besturingssysteem te openen. Selecteer die bestanden die je wilt uploaden en klik op '**Open**' in de interface. Let er op dat een upload via de browsersversie van STACK maximaal 10GB groot mag zijn.

Je kunt ook altijd een bestand vanuit de verkenner van je besturingssysteem naar de webinterface van STACK "slepen" om zo het bestand te uploaden. Indien je ook complete

mappen naar je STACK wilt uploaden dan kun je dat op deze manier doen (of via WebDAV dan wel de desktop software).



Uploaden 1 item

270 MB (25%) van de 1 GB geupload.
1 minuut resterend.

[Afbreken](#) [Details verbergen](#)

Afhankelijk van de grootte van het bestand zal er bovenaan de pagina een balk gaan lopen welke aangeeft wat de status van de upload is. Zodra de upload is voltooid, zal deze in het overzicht van je bestanden en mappen zichtbaar zijn.

Delen



[+ Nieuwe map](#) [Uploaden](#) 

  Naam

  Grootte

 FAQ bestanden

☒ Delen

☐ Met wachtwoord beveiligen

☒ Uploaden toestaan

[Kopieer link](#)

☐	 Android Test	9.5 MB
☐	 CentOS 7 filmpjes + storyboard	46.6 MB
☐	 Ebooks	8.7 MB
☒	 FAQ bestanden	22 kB
☐	 FeeksIP Backgrounds	10.5 MB

22 kB

 Preview

 Downloaden

 Delen

 Favoriet

 Naam wijzigen

 Knippen

 Kopieren

 Verwijderen

 Deselecteren

Om een bestand te delen ga je in de lijst van bestanden in je STACK naar het bestand of de map die je wilt delen. Wanneer je deze aanvinkt (in het geval van een map niet aanklikken want dat opent de map zelf) krijg je aan de rechterkant een aantal opties te zien die afhankelijk van het type wel of niet allemaal beschikbaar zijn, maar hier klik je op '**Delen**'.

Zodra je dit doet krijg je bovenaan de pagina een aantal opties:

- **Deel** - Hieronder staat de directe link die je kunt delen met de persoon met wie je het bestand wilt delen. Klik in het vakje met de link om deze in zijn geheel te selecteren. Klik vervolgens met je rechtermuisknop op de link en selecteer “Kopiëren” (of “Copy”) of gebruik de toetsen combinatie CTRL + C. Wanneer je het bestand of de map niet langer wil delen, klik je hier op het schuifje om dit uit te schakelen.
- **Wachtwoord** - Hiermee kun je de toegang tot de gedeelde bestanden beveiligen met een wachtwoord. Wanneer je op het schuifje klikt kun je een wachtwoord invoeren, druk op **Enter** om dit op te slaan.
- **Uploaden toestaan** - Hiermee geef je anderen waarmee je de link deelt de mogelijkheid om zelf ook bijvoorbeeld extra bestanden aan een map toe te voegen. Handig voor wanneer je samen aan een document werkt!

Verwijderen



Uiteraard kun je de bestanden die je geüpload hebt naar je STACK, ook weer verwijderen. Vink hiervoor het bestand (of de map) aan dat je wilt verwijderen zodat aan de rechterkant de bestandsopties weer zichtbaar worden. Hier staat ook een optie gelabeld 'Verwijderen', klik deze aan en je zult een prompt krijgen met de vraag of je het zeker weten. Kies 'Annuleren' om het bestand toch te bewaren, via 'Verwijder' zal het bestand naar de Prullenbak verplaatst worden.

Mocht je de bestanden permanent willen verwijderen dan ga je rechts bovenaan de pagina naar 'Prullenbak'. Eenmaal op die pagina kun je de bestanden die je definitief wilt verwijderen aanvinken (of gebruik het vinkje links in de paarse balk om alle bestanden te selecteren). Je krijgt nu rechts weer een aantal opties, waaronder '**Permanent verwijderen**'. Wanneer je daar op klikt, is het bestand ook echt verwijderd van je STACK!

2. Hoe gebruik ik de verschillende bestandsopties binnen STACK?

Je hebt binnen de webinterface van STACK een aantal functies die je kunt gebruiken op bestanden en mappen. Hieronder staat per functie uitgelegd hoe je dit doet via de webinterface van STACK.


	9.5 MB		271 kB
			 Preview
	46.6 MB		 Downloaden
	8.7 MB		 Delen
			 Favoriet
	22 kB		 Naam wijzigen
	10.5 MB		 Knippen
	51.3 GB		 Kopieren
	25.3 MB		 Verwijderen
			 Deselecteren
	77.5 MB		
	282.8 MB		

Om met geüploade bestanden en mappen te werken ga je naar '**STACK**' wanneer je ingelogd bent in STACK. '**STACK**' is ook de standaard pagina die geopend wordt, maar mocht je je op een andere pagina bevinden dan kun je links bovenaan op de pagina altijd op '**STACK**' klikken. Wanneer je hier een bestand of map aanvinkt krijg je aan de rechterkant van de pagina de volgende opties:

- **Preview** - Hiermee kun je bijvoorbeeld een foto op je STACK in groot formaat zien in je browser. Afbeeldingen kun je in de preview-modus ook langs alle afbeeldingen in die map klikken en een 'diashow' starten.
- **Downloaden** - Hiermee download je het bestand naar het apparaat waarmee je STACK geopend hebt.
- **Delen** - Hiermee kun je bestanden en mappen delen met anderen. Zie voor meer informatie ook het vorige hoofdstuk "Hoe upload, maak en deel ik bestanden in STACK?"
- **Favoriet** - Hiermee kun je bestanden en mappen als "Favoriet" aanmerken. Hierdoor kun je deze bestanden altijd snel terugvinden door bovenaan de pagina op **Favorieten** te klikken.
- **Naam wijzigen** - Hiermee kun je de naam van je bestanden en mappen aanpassen.
- **Knippen** - Hiermee kun je een bestand of map "knippen" en vervolgens deze elders "plakken" (dus verplaatsen).
- **Kopiëren** - Hiermee kun je een bestand of map "kopiëren" en vervolgens deze elders "plakken".
- **Verwijderen** - Hiermee kun je een bestand of map verwijderen naar de prullenbak.
- **Deselecteren** - Hiermee kun je het aangevinkte / geselecteerde bestand of map weer deselecteren.


3. Hoe deel ik mijn opslagruimte binnen STACK?

Binnen STACK heb je mogelijkheid om je opslagruimte met anderen te delen. Je kunt naar eigen wens een deel van je opslagruimte aan bijvoorbeeld een familielid, vriend of collega toe te kennen om te gebruiken voor de opslag van hun bestanden. Ze krijgen daarmee als het ware hun eigen 'mini STACK'.



Om deze ruimte toe te kennen zul je een extra gebruiker hiervoor moeten toevoegen. Ga hiervoor binnen STACK naar de '**Gebruikers**' pagina. Je kunt deze pagina openen door rechts bovenaan de pagina op je naam te klikken en dan in het menu op '**Gebruikers**'.

Gebruiker Aanmaken



Instellingen Gebruikers Activiteit Software

+ Nieuwe Stack gebruiker aanmaken

	Gebruikersnaam	Wachtwoord	Volledige naam
	TransIP F.A.Q	*****	Obi-Wan Kenobi

Om een nieuwe gebruiker aan te maken voer je bovenaan de pagina op '**+ Nieuwe STACK gebruiker aanmaken**'. (**Let op!** De gebruikersnaam is ook meteen de inlognaam voor het nieuwe account en kun je later niet meer aanpassen) en het wachtwoord wat je hiervoor wilt instellen.

Gebruiker Aanpassen / Ruimte toekennen



Limieten
default
50GB
Opslaan

In het overzicht van de gebruikers zie je ook de kolom '**Limieten**' welke aangeeft hoeveel ruimte is toegekend aan de gebruiker. Mocht je dit willen aanpassen dan kun je de gebruiker in kwestie aanvinken en aan de rechterkant van de pagina op '**Limiet Wijzigen**'. Hier kun je

de gewenste ruimte in vullen in het formaat **[hoeveelheid] [grootte aantal bytes]**, dus bijvoorbeeld 20 GB of 500 MB. Ook kun je met behulp van '**Naam Wijzigen**' de volledige naam van de gebruiker aanpassen.


Vervolgens zal deze gebruiker in zijn eigen STACK account kunnen inloggen en deze toegekende ruimte kunnen gebruiken voor zijn eigen bestanden. Een dergelijk account heeft dezelfde mogelijkheden als het hoofd-account op de beheerdersfuncties na.

Let wel op! De nieuwe gebruiker krijgt hiermee geen compleet eigen STACK, maar een stukje ruimte in jouw STACK. Deze gebruiker zal daarvoor dan wel altijd jouw STACK URL moeten gebruiken.


4. Hoe herstel ik mijn STACK gebruikersnaam en wachtwoord?

Je kunt het wachtwoord van STACK herstellen door STACK te openen in je browser. Hiervoor heb je jouw STACK-URL nodig. Deze vind je in je het controlepaneel op

<https://www.transip.nl/cp>



Op het moment dat je bent ingelogd in je TransIP controlepaneel klik je op '**STACK**' boven aan de pagina. Hier vind je vervolgens het kopje '**Logingegevens vergeten?**'. Als je hieronder op **Wachtwoord resetten** klikt, kun je in het vervolgscherm de betreffende gebruiker selecteren en daarvan het wachtwoord opnieuw instellen.




5. Hoe kan ik STACK als netwerkschijf toevoegen aan mijn OS?

Omdat STACK volledige ondersteuning heeft voor **webDAV** kun je de schijf ook als Netwerkschijf toevoegen aan je OS. Hoe je dit kunt toevoegen verschilt per OS en hieronder kun je dit voor het OS van je keuze terugvinden. WebDAV is een protocol op het Internet dat een uitbreiding is van het protocol HTTP.

De afkorting staat voor Web-based Distributed Authoring and Versioning, wat vrij vertaald neerkomt op web gebaseerd en verdeeld auteurschap met versiebeheer. Dit zorgt ervoor dat je via een dergelijke link ook bestanden kunt wijzigen en uploaden, wat via het 'normale' HTTP protocol niet kan.

Windows Vista / 7



Open '**Deze computer**' ('Computer') en klik bovenaan op '**Voeg netwerkschijf toe**' ('Map network drive'). Hier voer je de volgende informatie in:

- **Station (Drive):** Hier geef je aan welke letter je wilt toekennen aan de netwerkschijf (standaard Z:)
- **Map (Folder):** Hier voer je de webDAV locatie toe. Je kunt deze webDAV URL altijd terugvinden en kopiëren door via de webinterface op je accountnaam en vervolgens op '**Instellingen**' te klikken. Onder het kopje WebDav staat de benodigde link. Deze link heeft altijd het formaat <https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/>
- **Opnieuw verbinding maken bij aanmelden** ('**Reconnect at logon**') Dit vinkje

kun je het beste inschakelen, zodat deze netwerkschijf weer opnieuw gekoppeld wordt wanneer je je computer (opnieuw) start.


- **'Verbinding maken met andere referenties' ('Connect using different credentials')** Dit vinkje MOET ingeschakeld zijn, anders zal Windows de inloggegevens van de lokale computer gebruiken welke uiteraard niet overeenkomen met die van STACK zelf. Deze komen uiteraard niet overeen met die van STACK zelf. Wanneer je dit aanvinkt zal je een pop-up krijgen waarin je de inloggegevens van je STACK kunt invoeren.

Eenmaal toegevoegd kun je je STACK net zo gebruiken als een gewone externe harde schijf / partitie in Windows en bestanden hier van en naar toe verplaatsen. Mocht je problemen ondervinden met het koppelen van je STACK via WebDAV, dan kan het zijn dat de "webclient service" binnen je Windows omgeving uitstaat.

Meer informatie over hoe je deze aan kunt zetten is te vinden via bijvoorbeeld:

<http://blogs.msdn.com/b/johnguin/archive/2012/06/24/enabling-the-webclient-service-in-windows.aspx>

Windows 8 / 10



Open '**Deze computer**' ('Computer') en klik bovenaan op '**Voeg netwerkschijf toe**' ('Map network drive'). Hier voer je de volgende informatie in:

- **Station (Drive):** Hier geef je aan welke letter je wilt dat wordt toegekend aan de netwerkschijf (standaard Z:)
- **Map (Folder):** Hier voer je de webDAV locatie toe. Je kunt deze webDAV URL altijd terugvinden en kopiëren door via de webinterface op je accountnaam en vervolgens op '**Instellingen**' te klikken. Onder het kopje **WebDAV** staat de benodigde link. Deze link heeft altijd het formaat <https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/>.


- **Opnieuw verbinding maken bij aanmelden ('Reconnect at logon')** Dit vinkje kun je het beste inschakelen, zodat deze netwerkschijf weer opnieuw gekoppeld wordt wanneer je je computer (opnieuw) start.
- **'Verbinding maken met andere referenties' ('Connect using different credentials')** Dit vinkje MOET ingeschakeld zijn, anders zal Windows de inloggegevens van de lokale computer gebruiken welke uiteraard niet overeenkomen met die van STACK zelf. Wanneer je dit aanvinkt zal je een pop-up krijgen waarin je de inloggegevens van je STACK kunt invoeren.

Eenmaal toegevoegd kun je je STACK net zo gebruiken als een gewone externe harde schijf / partitie in Windows en bestanden hier van en naar toe verplaatsen. Mocht je problemen ondervinden met het koppelen van je STACK via WebDAV, dan kan het zijn dat de "webclient service" binnen je Windows omgeving uitstaat.

Meer informatie over hoe je deze aan kunt zetten is te vinden via bijvoorbeeld:

<http://blogs.msdn.com/b/johnguin/archive/2012/06/24/enabling-the-webclient-service-in-windows.aspx>

Mac OS X




Ga in Finder naar '**Ga**' ('Go'). Klik hier in het menu op '**Verbind met server**' ('Connect to Server'). Er verschijnt nu een pop-up waar je het volgende in moet vullen:

- '**Serveradres**' ('Server Address'): Hier voer je de webDAV locatie toe. Je kunt deze webDAV URL altijd terugvinden en kopiëren door via de webinterface op je accountnaam te klikken en vervolgens op '**Instellingen**'. Onder het kopje **WebDav** staat de benodigde link. Deze link heeft altijd het formaat `https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/`
- Klik nu op '**Verbind**' ('Connect') om de locatie / schijf toe te voegen.

Eenmaal toegevoegd kun je je STACK net zo gebruiken als een gewone harde schijf / mount binnen Finder / OS X en kun je bestanden hier van en naar toe verplaatsen.

Linux (/ Ubuntu)



Je kunt via webDAV ook je STACK koppelen aan je (Linux) VPS om dit bijvoorbeeld te gebruiken als externe back-up voor je data, meer informatie daarover kun je in het vol terugvinden.

Mocht je van Ubuntu desktop gebruik maken dan kun je via **Files** en vervolgens **Connect to Server** met je STACK via WebDAV benaderen. Let er wel op dat in Ubuntu de link via **https://** niet zal werken en je dit zult moeten aanpassen naar **davs://**.

6. Hoe kan ik STACK als externe backup voor mijn VPS gebruiken?

Omdat STACK ondersteuning biedt voor WebDAV, kun je deze storage ook als externe opslag 'mounten' om te gebruiken voor het maken van back-ups van de data op je VPS.

Let op! Dit is relatief complexe materie en het is dan ook altijd aan te raden om eerst een snapshot te maken van je VPS voordat je deze handelingen uitvoert. Zodoende kun je in het geval van een verkeerde configuratie hier altijd op terugvallen. Let er ook op dat je op Ubuntu voor elk commando sudo moet plaatsen om het als 'superuser' uit te voeren.

Linux (Ubuntu / Debian / CentOS / openSUSE)

1. Allereerst heb je '**davfs2**' nodig op je VPS. Mocht je **davfs2** nog niet geïnstalleerd hebben dan voer je het volgende commando uit:

Ubuntu:

```
sudo apt-get install davfs2
```

Debian:

```
apt-get install davfs2
```

CentOS / openSUSE:

```
yum install davfs2
```

2. Vervolgens voeg je jezelf toe aan de **group**:

```
usermod -aG davfs2 <gebruikersnaam>
```

3. Nu maak je een directory aan in je home directory als 'mountpoint' en creëer je een directory voor de configuratie (met een . ervoor maak je deze 'hidden'):

```
mkdir ~/STACK
```

```
mkdir ~/.davfs2
```

4. Kopieer **/etc/davfs2/secrets** naar **~/.davfs2**:

```
cp /etc/davfs2/secrets ~/.davfs2/secrets
```

5. Zorg er voor dat je de eigenaar van dit bestand bent en dat alleen jij dit bestand kunt lezen en schrijven:

```
chown <gebruikersnaam>:<groep> ~/.davfs2/secrets
```

```
chmod 600 ~/.davfs2/secrets
```

6. Nu open je dit configuratiebestand in een editor naar keuze, zoals nano:

```
nano /.davfs2/secrets
```

7. Hier voeg je ergens in het bestand de URL van je WebDAV toe (die je altijd kunt terugvinden bij de instellingen in de browsersversie van je STACK) en de gebruikersnaam en het wachtwoord van je STACK (*https://*

```
discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/ <gebruikersnaam>  
<wachtwoord>):
```

```
https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/ Test1 test123
```

8. Nu gaan we de mount informatie toevoegen aan **/etc/fstab**:

```
nano /etc/fstab
```

```
https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/ /home/<gebruikersnaam>/  
stack davfs user,rw,noauto 0 0
```

Let op! Je kunt hier ook 'auto' als parameter opgeven, echter kun je dan bij het booten tegen het probleem aanlopen dat filesystems eerder gemount worden dan dat de config-bestanden voor jouw user geladen worden.

9. Als je nu het onderstaande commando uitvoert en eventueel de inloggegevens invoert, dan is je STACK als extra partitie gemount:

```
mount ~/stack
```

Unmounten kan via `umount ~/stack`

10. Nu zou je bijvoorbeeld met behulp van rsync (standaard niet geïnstalleerd) lokale data van je VPS kunnen back-uppen op je STACK. Een simpel voorbeeld van een dergelijk commando is onderstaand:

```
rsync -a /home/<gebruikersnaam>/website.nl/public_html/ /home/<gebruikersnaam>/  
stack/website.nl/public_html/
```


Voor Windows Server kun je de instructies voor het koppelen van WebDAV binnen Windows 7 gebruiken.


7. Hoe kan ik mijn STACK upgraden en kan ik deze ook weer downgraden?

Hoewel 1000GB natuurlijk een flinke hoeveelheid aan ruimte is, kan er altijd een moment komen dat je alsnog meer ruimte nodig hebt. Tevens kun je belangrijke data opslaan op je STACK hebben staan waarmee je geen risico's wilt nemen en daar toch back-ups van zou willen hebben op onze servers. Daarvoor kun je dan ook ten allen tijden je STACK upgraden naar een grotere (en betaalde variant)!


Upgraden

Je kunt via de Webinterface van je STACK rechts onderaan op '**Upgrade**' klikken.





Je zult vervolgens automatisch naar de 'Upgrade'-pagina in je controlepaneel gaan. Mocht je nog niet ingelogd zijn, dan kun je eerst inloggen. Vervolgens klik je onder het pakket waar je naar wilt upgraden (2TB of 10TB) op de knop '. Bevestig de upgrade en klik op '**Bevestigen**'.



Wanneer je vervolgens de pagina vernieuwd (de upgraden kan enkele seconden duren) zul je de nieuwe uitgebreide schijfruimte zien! Tevens zul je aan de rechterkant een groene knop met 'Back-up' zien. Wanneer je daarop klikt zul je na verloop van tijd de automatisch back-ups via een "dropdown menu" zien en tevens heb je daar dan de mogelijkheid om eventueel terug te vallen op een dergelijke back-up.


Downgraden

Op dit moment is een downgrade van STACK nog geen mogelijkheid. De reden hiervoor is omdat wij niet kunnen zien welke sectoren van de toegewezen schijfruimte op onze storage-server wel en niet in gebruik zijn. Daardoor is de kans erg groot dat er bij een downgrade dataverlies / datacorruptie zou optreden wat wij uiteraard te allen tijde willen voorkomen.

8. Hoe installeer ik de desktopversie van STACK?


Je kunt STACK naast het gebruik van de browserversie en de versie voor mobiele apparaten, ook op je desktop installeren. De eerste keer dat je inlogt op jouw STACK krijg je de downloadpagina direct te zien en is de STACK applicatie beschikbaar voor Windows, OS X en Linux. Mocht je deze weggeklikt hebben, dan kun je deze opnieuw terugzien door op rechtsboven op je accountnaam te klikken en dan '**Instellingen**'.

Je kunt de downloadpagina ook altijd terugzien door in te loggen op je STACK-URL, deze je kunt terugvinden in je TransIP controlepaneel.



Via deze URL bezoek je jouw persoonlijke STACK-pagina waar je kunt inloggen. Zodra je bent ingelogd klik je rechtsboven op jouw gebruikersnaam en ga je naar '**Persoonlijk**'. Hier vind

je de downloadknoppen, waaronder ook de knoppen om de desktopversies te downloaden (linkerkant). Daarnaast kun je hier ook een link naar de Android en iOS App vinden.




- Om de desktopversie te installeren kies je “**Download**” voor het OS waarvan je gebruik maakt.
- Nadat je hierop hebt geklikt opent automatisch de installatiewizard.
- Voer de Setup Wizard uit door bij de beveiligingswaarschuwing op '**Run**' ('Uitvoeren') te klikken.
- Doorloop de STACK Setup Wizard en wijzig naar eigen wens de instellingen.
- Maak de installatie af door in het laatste scherm op 'Finish' te klikken. Als je STACK niet meteen wilt opstarten dan haal je het vinkje weg voor '**Run stack**'.

Je hebt nu succesvol de STACK installatie wizard doorlopen en je kunt nu direct aan de slag!


9. Hoe installeer en gebruik ik de STACK App in Android?

Naast de webinterface van STACK heb je ook altijd de mogelijkheid om je STACK via een applicatie op je desktop of de mobiele app te gebruiken. Voor het installeren van de Desktop App kun je #7. *Hoe installeer ik de desktopversie van STACK?* uit deze handleiding raadplegen. De Android en iOS app kun je in de Google Play store en respectievelijk de Apple App store downloaden.


Android



Wanneer je de STACK App hebt geïnstalleerd vanuit de Google Play Store en je opent deze, zul je als eerste het serveradres van je STACK moeten invoeren. Deze kun je terugvinden in de oplevermail van je STACK, maar is ook altijd terug te vinden in je controlepaneel (<https://www.transip.nl/cp>) onder het tabblad '**STACK**' en dan het kopje '**STACK URL**'. Je hoeft hier geen <https://> meer voor te plaatsen, alleen maar **gebruikersnaam.stackstorage.com**.



Als je deze gegevens succesvol hebt ingevoerd dan kom je direct in het overzicht van je STACK terecht. Bovenaan de pagina kun je met het 'pijlje omhoog' een nieuw bestand uploaden. Met de optie daarnaast (het icoon met de folder en het plusje) kun je een nieuwe map aanmaken. Met de menu optie helemaal rechts (de drie puntjes) krijg je de opties om STACK te verversen of om de sortering van de pagina aan te passen. Wanneer je helemaal links boven op de drie horizontale streepjes klikt, krijg je nog een aantal mogelijkheden.



Hier kun je onder 'Instellingen' een aantal opties terugvinden, waaronder bijvoorbeeld het automatisch uploaden van foto's die je met je mobiele apparaat hebt gemaakt. Om dit in te schakelen zet je een vinkje bij 'Directe uploads van afbeeldingen'. Je krijgt vervolgens daar onder de optie om de map aan te geven waar deze foto's geplaatst moeten worden en ook de mogelijkheid om alleen uploads via Wifi toe te staan. Daarmee kun je voorkomen dat je hierdoor je mobiele databundel overschrijdt.


Net als voor foto's, is er een soortgelijke optie voor video's. Ook kun je hier bijvoorbeeld extra beveiliging instellen door een extra PIN code in te stellen om toegang tot de STACK app te krijgen.

10. Hoe installeer en gebruik ik de STACK App in iOS?

Naast de webinterface van STACK heb je ook altijd de mogelijkheid om je STACK via een applicatie op je desktop of de mobiele app te gebruiken. Voor het installeren van de Desktop App kun je *#7 Hoe installeer ik de desktopversie van STACK?* uit deze handleiding raadplegen. De Android en iOS app kun je in Play store en respectievelijke App store downloaden.


STACK

 Serveradres [https://...](#)




 Gebruikersnaam

 Wachtwoord




Meld u aan

Wanneer je de STACK App geïnstalleerd hebt vanuit de App Store en je opent deze, zul je als eerste het serveradres van je STACK moeten invoeren. Deze kun je terugvinden in de oplevermail van je STACK, maar is ook altijd terug te vinden in je controlepaneel onder het tabblad '**STACK**'.



Als je deze gegevens succesvol hebt ingevoerd dan kom je direct in het overzicht van je STACK terecht. Rechts bovenaan de pagina kun je met het 'plusje' een nieuw bestand aanmaken. Onderaan het scherm heb je een 4-tal opties, waaronder '**Files**' (Bestanden), '**Uploads**', '**Shared links**' (Gedeelde links) en '**Settings**' (Instellingen).



Onder '**Settings**' (Instellingen) kun je een aantal opties terugvinden, waaronder bijvoorbeeld het automatisch uploaden van foto's die je met je mobiele apparaat hebt gemaakt. Om dit in te schakelen zet je het schuifje bij '**Directe Upload**' aan. Ook kun je hier een pincode op de STACK App zetten als extra beveiligingsmaatregel voor ongewenste toegang tot je bestanden.